



Pour plus de détails concernant les activités dérèglementées ci-dessous,
consulter les *Méthodes de soins informatisées (MSI)*

Assister l'utilisateur INCONTINENT pour le prélèvement de selles (culture ou analyse)	Fait
Rassembler le matériel nécessaire	<input type="checkbox"/>
Procéder à la double identification de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Assurer l'intimité de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement verbal	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains,	<input type="checkbox"/>
Mettre des gants non stériles	<input type="checkbox"/>
S'assurer de la présence de selles dans la culotte de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Retirer la culotte et la conserver à proximité	<input type="checkbox"/>
Effectuer les soins d'hygiène	<input type="checkbox"/>
Installer une culotte propre	<input type="checkbox"/>
Retirer les gants	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Ouvrir le contenant afin de recueillir les selles <ul style="list-style-type: none"> • Garder l'intérieur du bouchon et du contenant stérile 	<input type="checkbox"/>
Mettre des gants non stériles	<input type="checkbox"/>
Avec un abaisse-langue ou le couvercle muni de la spatule : recueillir un échantillon de selles <ul style="list-style-type: none"> • Conserver une extrémité de l'abaisse-langue stérile, procéder comme démontré sur les images ci-dessous 	<input type="checkbox"/>
Placer l'échantillon prélevé directement dans le contenant requis en évitant de toucher le bord du contenant <ul style="list-style-type: none"> • L'infirmière responsable vous orientera sur le contenant à utiliser 	<input type="checkbox"/>









Activités dérèglementées par des aides-soignants Procéder à certains prélèvements

Assister l'utilisateur INCONTINENT pour le prélèvement de selles (culture ou analyse) (suite)	Fait	
<p>Ne pas dépasser la ligne de remplissage (ligne rouge) s'il y a lieu</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<input type="checkbox"/>	
Refermer hermétiquement le couvercle	<input type="checkbox"/>	
Enrouler l'abaisse-langue avec du papier et le jeter	<input type="checkbox"/>	
Retirer les gants	<input type="checkbox"/>	
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>	
Apposer l'étiquette d'identification sur le contenant au besoin	<input type="checkbox"/>	
Aviser l'infirmière de la culture effectuée	<input type="checkbox"/>	
Assister l'utilisateur CONTINENT pour le prélèvement de selles (culture ou analyse)		
Rassembler le matériel	<input type="checkbox"/>	
Procéder à la double identification de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>	
Assurer l'intimité de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>	
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement verbal	<input type="checkbox"/>	
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>	
Mettre des gants non stériles	<input type="checkbox"/>	
Soulever le siège de la toilette (ou la chaise d'aisance) que l'utilisateur utilisera	<input type="checkbox"/>	
Installer un chapeau sur la toilette		<input type="checkbox"/>
Rabattre le siège	<input type="checkbox"/>	
Aviser l'utilisateur de ne pas jeter de papier dans le chapeau	<input type="checkbox"/>	
Demander à l'utilisateur de vous aviser dès qu'il a terminé de déféquer (faire une selle)	<input type="checkbox"/>	
Demander à l'utilisateur de se lever	<input type="checkbox"/>	
Relever le siège de toilette et retirer le chapeau	<input type="checkbox"/>	
Placer le chapeau à proximité du matériel de prélèvement	<input type="checkbox"/>	
Avec un abaisse-langue ou le couvercle muni de la spatule, recueillir un échantillon de selle	<input type="checkbox"/>	

Activités dérèglementées par des aides-soignants Procéder à certains prélèvements

Assister l'utilisateur CONTINENT pour le prélèvement de selles (culture ou analyse) (suite)	Fait
Placer l'échantillon prélevé directement dans le contenant requis en évitant de toucher le bord du contenant <ul style="list-style-type: none"> • L'infirmière responsable vous orientera sur le contenant à utiliser 	<input type="checkbox"/>
Refermer hermétiquement le couvercle	<input type="checkbox"/>
Enrouler l'abaisse-langue avec du papier et le jeter	<input type="checkbox"/>
Retirer les gants	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Apposer l'étiquette d'identification sur le contenant au besoin	<input type="checkbox"/>
Aviser l'infirmière de l'analyse effectuée	<input type="checkbox"/>
Assiste l'utilisateur pour le prélèvement d'urine	
Lire et comprendre les directives du professionnel habilité Vérifier : <ul style="list-style-type: none"> • Si un dosage ingesta/excréta doit être fait • Le volume d'urine à prélever pour l'échantillon 	<input type="checkbox"/>
Rassembler le matériel	<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>
Assurer l'intimité de l'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement verbal	<input type="checkbox"/>
Effectuer la procédure selon les indications : <ul style="list-style-type: none"> • Filtration des urines • Prélèvement urinaire dans un récipient • Prélèvement urine mi- jet • Prélèvement urinaire à partir du sac collecteur 	<input type="checkbox"/>
Filtration des urines	
Installer un filtre au-dessus de la toilette	<input type="checkbox"/>
Prélèvement urinaire dans un récipient	
Demander à l'utilisateur d'uriner dans un récipient (lorsque nécessaire, utiliser un contenant stérile)	<input type="checkbox"/>
Mesurer le volume d'urine recueilli	<input type="checkbox"/>
Transvider la quantité d'urine selon les directives, dans le contenant de prélèvement	<input type="checkbox"/>
Fermer le contenant de prélèvement de manière hermétique	<input type="checkbox"/>
Prélèvement urinaire par mi- jet	
Ouvrir le contenant du prélèvement	<input type="checkbox"/>
Déposer le couvercle de prélèvement	<input type="checkbox"/>
Nettoyer les organes génitaux avec une débarbouillette savonneuse puis rincer et assécher	<input type="checkbox"/>

Activités dérèglementées par des aides-soignants Procéder à certains prélèvements

Assiste l'utilisateur pour le prélèvement d'urine (suite)	Fait				
Prélèvement urinaire par mi-jet (suite)					
Au besoin désinfecter la région (lingette antiseptique)					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Usager masculin</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Usager féminin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>a. tirer le prépuce vers le bas à l'aide d'une main pour bien voir le méat urinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ ne pas forcer ▫ cette main est maintenant contaminée ▫ passer à l'étape b. si l'utilisateur est circoncis <p>b. prendre le corps du pénis dans la main</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ cette main doit rester en place <p>c. prendre une lingette antiseptique de l'autre main</p> <p>d. désinfecter le pénis dans un mouvement circulaire partant du méat vers l'extérieur (base du gland)</p> <p>e. répéter l'étape d. avec une nouvelle lingette antiseptique (pour un total de 2 passages)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">© CISS-MSI, 2021 - Tous droits réservés</p> </div> <p>f. laisser sécher complètement à l'air libre</p> <p>g. rincer le gland avec la solution inscrite dans les directives PUIS l'assécher avec des gazes stériles</p> <p>h. commencer à uriner dans la toilette OU dans le récipient (ex. : urinal)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ voir MSI : Installation du bassin de lit ou de l'urinal (n-p) <p>i. placer le contenant pour prélèvement sous le jet d'urine</p> <p>j. retirer le contenant lorsque la quantité d'urine inscrite dans les directives est atteinte</p> <p>k. continuer d'uriner dans la toilette ou dans le récipient</p> <p>l. essuyer le pénis</p> </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>a. séparer les lèvres à l'aide d'une main pour bien voir le méat urinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ cette main doit rester en place <p>b. prendre une lingette antiseptique de l'autre main</p> <p>c. désinfecter la vulve de haut en bas (du clitoris vers l'anus) en respectant l'ordre suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la grande lèvre gauche (1) puis la droite (2) ii. entre les petites lèvres (3), du méat vers le vagin <ul style="list-style-type: none"> ▫ utiliser une nouvelle lingette antiseptique pour chaque geste de haut en bas (pour un total de 3 lingettes) <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">© CISS-MSI, 2021 - Tous droits réservés</p> </div> <p>d. laisser sécher complètement à l'air libre</p> <p>e. rincer la vulve avec la solution inscrite dans les directives PUIS l'assécher avec des gazes stériles</p> <p>f. commencer à uriner dans la toilette OU dans le récipient (ex. : bassin de lit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ voir MSI : Installation du bassin de lit ou de l'urinal (n-p) <p>g. placer le contenant pour prélèvement sous le jet d'urine</p> <p>h. retirer le contenant lorsque la quantité d'urine inscrite dans les directives est atteinte</p> <p>i. continuer d'uriner dans la toilette ou dans le récipient</p> <p>j. essuyer la vulve</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Usager masculin	Usager féminin	<p>a. tirer le prépuce vers le bas à l'aide d'une main pour bien voir le méat urinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ ne pas forcer ▫ cette main est maintenant contaminée ▫ passer à l'étape b. si l'utilisateur est circoncis <p>b. prendre le corps du pénis dans la main</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ cette main doit rester en place <p>c. prendre une lingette antiseptique de l'autre main</p> <p>d. désinfecter le pénis dans un mouvement circulaire partant du méat vers l'extérieur (base du gland)</p> <p>e. répéter l'étape d. avec une nouvelle lingette antiseptique (pour un total de 2 passages)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">© CISS-MSI, 2021 - Tous droits réservés</p> </div> <p>f. laisser sécher complètement à l'air libre</p> <p>g. rincer le gland avec la solution inscrite dans les directives PUIS l'assécher avec des gazes stériles</p> <p>h. commencer à uriner dans la toilette OU dans le récipient (ex. : urinal)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ voir MSI : Installation du bassin de lit ou de l'urinal (n-p) <p>i. placer le contenant pour prélèvement sous le jet d'urine</p> <p>j. retirer le contenant lorsque la quantité d'urine inscrite dans les directives est atteinte</p> <p>k. continuer d'uriner dans la toilette ou dans le récipient</p> <p>l. essuyer le pénis</p>	<p>a. séparer les lèvres à l'aide d'une main pour bien voir le méat urinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ cette main doit rester en place <p>b. prendre une lingette antiseptique de l'autre main</p> <p>c. désinfecter la vulve de haut en bas (du clitoris vers l'anus) en respectant l'ordre suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la grande lèvre gauche (1) puis la droite (2) ii. entre les petites lèvres (3), du méat vers le vagin <ul style="list-style-type: none"> ▫ utiliser une nouvelle lingette antiseptique pour chaque geste de haut en bas (pour un total de 3 lingettes) <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">© CISS-MSI, 2021 - Tous droits réservés</p> </div> <p>d. laisser sécher complètement à l'air libre</p> <p>e. rincer la vulve avec la solution inscrite dans les directives PUIS l'assécher avec des gazes stériles</p> <p>f. commencer à uriner dans la toilette OU dans le récipient (ex. : bassin de lit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ voir MSI : Installation du bassin de lit ou de l'urinal (n-p) <p>g. placer le contenant pour prélèvement sous le jet d'urine</p> <p>h. retirer le contenant lorsque la quantité d'urine inscrite dans les directives est atteinte</p> <p>i. continuer d'uriner dans la toilette ou dans le récipient</p> <p>j. essuyer la vulve</p>	<input type="checkbox"/>
Usager masculin	Usager féminin				
<p>a. tirer le prépuce vers le bas à l'aide d'une main pour bien voir le méat urinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ ne pas forcer ▫ cette main est maintenant contaminée ▫ passer à l'étape b. si l'utilisateur est circoncis <p>b. prendre le corps du pénis dans la main</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ cette main doit rester en place <p>c. prendre une lingette antiseptique de l'autre main</p> <p>d. désinfecter le pénis dans un mouvement circulaire partant du méat vers l'extérieur (base du gland)</p> <p>e. répéter l'étape d. avec une nouvelle lingette antiseptique (pour un total de 2 passages)</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">© CISS-MSI, 2021 - Tous droits réservés</p> </div> <p>f. laisser sécher complètement à l'air libre</p> <p>g. rincer le gland avec la solution inscrite dans les directives PUIS l'assécher avec des gazes stériles</p> <p>h. commencer à uriner dans la toilette OU dans le récipient (ex. : urinal)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ voir MSI : Installation du bassin de lit ou de l'urinal (n-p) <p>i. placer le contenant pour prélèvement sous le jet d'urine</p> <p>j. retirer le contenant lorsque la quantité d'urine inscrite dans les directives est atteinte</p> <p>k. continuer d'uriner dans la toilette ou dans le récipient</p> <p>l. essuyer le pénis</p>	<p>a. séparer les lèvres à l'aide d'une main pour bien voir le méat urinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ cette main doit rester en place <p>b. prendre une lingette antiseptique de l'autre main</p> <p>c. désinfecter la vulve de haut en bas (du clitoris vers l'anus) en respectant l'ordre suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. la grande lèvre gauche (1) puis la droite (2) ii. entre les petites lèvres (3), du méat vers le vagin <ul style="list-style-type: none"> ▫ utiliser une nouvelle lingette antiseptique pour chaque geste de haut en bas (pour un total de 3 lingettes) <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">© CISS-MSI, 2021 - Tous droits réservés</p> </div> <p>d. laisser sécher complètement à l'air libre</p> <p>e. rincer la vulve avec la solution inscrite dans les directives PUIS l'assécher avec des gazes stériles</p> <p>f. commencer à uriner dans la toilette OU dans le récipient (ex. : bassin de lit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ voir MSI : Installation du bassin de lit ou de l'urinal (n-p) <p>g. placer le contenant pour prélèvement sous le jet d'urine</p> <p>h. retirer le contenant lorsque la quantité d'urine inscrite dans les directives est atteinte</p> <p>i. continuer d'uriner dans la toilette ou dans le récipient</p> <p>j. essuyer la vulve</p>				
Refermer hermétiquement le couvercle	<input type="checkbox"/>				
Retirer les gants	<input type="checkbox"/>				
Procéder à l'hygiène des mains	<input type="checkbox"/>				
Apposer l'étiquette d'identification sur le contenant au besoin	<input type="checkbox"/>				
Aviser l'infirmière du prélèvement effectué	<input type="checkbox"/>				