

SITE DE VACCINATION MOBILE		DATE	
TYPE DE VACCINS		TYPE DE THERMOMÈTRE	<input type="checkbox"/> THERMOMÈTRE MIN.-MAX. <input type="checkbox"/> DELTATRAK
# GLACIÈRE	RESPONSABLE(S) DU SUIVI DES TEMPÉRATURES		



HEURE	TEMPÉRATURES			INITIALES	COMMENTAIRES
	ACTUELLE	MINIMALE	MAXIMALE		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		
	°C	°C	°C		



La température doit être colligée à l'arrivée des vaccins et aux 30 minutes ou plus souvent au besoin durant l'entreposage des vaccins en glacière. Avoir des icepacks à disposition afin de bonifier l'emballage si la température de la glacière s'approche du 7°C. Retirer un ou des icepacks si la température s'approche du 3°C.

Si excursion de température, colliger l'heure et prendre la température à une fréquence plus rapprochée. Lorsque la température se trouve à nouveau dans les températures d'entreposage recommandées de 2 à 8°C, inscrire l'heure et la température.

Utilisation du thermomètre Min.-Max.

Collecte des températures : À chaque 30 minutes ou plus souvent au besoin, noter les 3 chiffres visibles :

Sur le thermomètre min-max :



- Gros chiffre du haut = température actuelle. Indique la température interne au moment présent.
- Petit chiffre en bas à gauche = température minimale. Indique la température interne la plus basse atteinte dans l'unité d'entreposage depuis la dernière remise à zéro (reset).
- Petit chiffre en bas à droite = température maximale. Indique la température interne la plus haute atteinte dans l'unité d'entreposage depuis la dernière remise à zéro (reset).

Sur le thermomètre Deltatrak :



- Chiffre sur le cadran = température actuelle. Indique la température interne au moment présent.
- Appuyer une fois sur START (bouton vert) = température maximale. Indique la température interne la plus haute atteinte dans l'unité d'entreposage depuis la mise en marche du Deltatrak.
- Appuyer une 2^e fois sur START (bouton vert) = température minimale. Si revenue à la température actuelle, appuyer deux fois sur le bouton START. Indique la température interne la plus basse atteinte dans l'unité d'entreposage depuis la mise en marche du Deltatrak.

Inscrire sur le relevé :

- L'heure de la vérification;
- Les 3 températures dans leur case respective;
- Vos initiales;
- Si applicable, inscrire dans la section commentaires toute information pertinente ex. : vaccins retirés de glacière, etc.



Après avoir inscrit les 3 chiffres sur le relevé, faire une remise à zéro pour le thermomètre min.-max seulement. Dans l'exemple de gauche, il faut appuyer en alternance sur les 2 petits boutons bleus à l'extrémité inférieure gauche et droite du thermomètre. Pour l'exemple de droite, il faut appuyer sur le bouton « Memory clear ». Vous référer au manuel de l'utilisateur pour tout autre type de thermomètre.